

彫刻屋ドットコム

電子印鑑フォントの インストール と 削除

目 次

管理者様 各位	2
電子印鑑フォントのインストールと削除	
◆ フォントのインストール	
●電子印鑑フォントのインストール (Windows 8/7/ Vista の場合).....	3
●電子印鑑フォント のインストール (Windows XP/ 2000 の場合).....	3
◆ フォントの削除	
●電子印鑑フォントの削除 (Windows 8/7/ Vista の場合).....	4
●電子印鑑フォントの削除 (Windows XP/ 2000 の場合)	5
● 電子印鑑フォントのインストールと削除 (Mac OS X の場合).....	6

サンセール株式会社/彫刻屋ドットコム

[2014/3]

Copyright (C) SUNSALE. All rights reserved.


管理者様 各位

この度は、電子印鑑をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

「My 電子印鑑フォント」及び「印影登録文字」は、各ご担当者の「名前フォルダ」にそれぞれ収納されています。

「印影登録文字.txt」は、印鑑入力時に必要なものですので必ず開いてご確認ください。

■ 印影登録文字 【一例】



- この CD-ROM およびデータ内容は大切なものですので、厳重に保管ください。
なお、再発行などは致しませんのでご了承をお願いいたします。

★最新情報は、[電子印鑑 活用方法](#) をご覧下さい。

電子印鑑フォントのインストールと削除

● 電子印鑑フォントのインストール (Windows 8/7/ Vista の場合)

1. CD-ROM ドライブに、各「名前のフォルダ」が表示されますので、名前をダブルクリックします。
(ダウンロードまたは添付された「圧縮ファイル」を任意の場所に解凍してください。)
2. 「名前のフォルダ」の My 電子印鑑フォント(MyStamp.ttf)を表示します。
3. My 電子印鑑フォント(MyStamp.ttf)を右クリックするとメニューが表示されるので、[インストール]をクリックします。



4. フォントのインストールが開始されます。
以上で「My 電子印鑑フォント」のインストールは完了です。

● 電子印鑑フォントのインストール (Windows XP/ 2000 の場合)

1. CD-ROM ドライブに、各「名前のフォルダ」が表示されますので、名前をダブルクリックします。
(ダウンロードまたは添付された「圧縮ファイル」を解凍ソフトで任意の場所に解凍してください。)
2. 「名前のフォルダ」の My 電子印鑑フォント(MyStamp.ttf)を表示します。
3. 「スタート」→「コントロールパネル」を開いてください。
4. 「コントロールパネル」の「フォント」フォルダをダブルクリックで開いてください。
(「フォント」フォルダが表示されない場合は、クラシック表示に切り替えてください)
5. フォントフォルダにインストールされたフォントが表示されます。
6. 「名前のフォルダ」から電子印鑑フォント(MyStamp.ttf)を、フォントフォルダ内にドラッグ&ドロップします。
5. フォントのインストールが開始されます。
以上で「My 電子印鑑フォント」のインストールは完了です。
(フォント名が表示されない場合は、一旦閉じて再度開けば一覧に表示されます。)

● 電子印鑑フォントの削除 (Windows 8/7/ Vista の場合)

1. [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
2. [デスクトップのカスタマイズ] をクリックします。



3. [フォント] をクリックします。
4. フォントフォルダが表示されます。
5. [フォント] (My 電子印鑑_名前)をクリックし、削除するフォントを選択状態にします。




6. ツールバーの [削除] をクリックします。
確認のダイアログボックスが表示されます。

【はい】を選択するとフォントが削除されます。

● 電子印鑑フォントの削除 (Windows XP/ 2000 の場合)

1. [スタート] メニューの [設定] から [コントロールパネル] を選びます。
[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。
2. [フォント] アイコンをダブルクリックします。
[フォント] フォルダが開きます。



3. 削除するフォントのアイコン(My 電子印鑑_名前)を選択して、[ファイル] - [削除]を選びます。
確認のダイアログボックスが表示されます。
4. [(はい)]ボタンを押します。
選択したフォントのアイコンが削除されます。

● 電子印鑑フォントのインストール方法 (Mac OS X の場合)

1. CD-ROM ドライブに、各「**名前のフォルダ**」が表示されますので、名前を開きます。
(ダウンロードまたは添付された「**圧縮ファイル**」を解凍ソフトで任意の場所に解凍してください。)
2. 解凍した場所(フォルダ)から Web 角印フォント(Webkakuin.ttf)が表示されます。
3. Web 角印フォントを選んで「home/Library/Fonts」フォルダにコピー&ペーストします。
home はログインしているユーザ名になります。

以上で「Web 角印フォント」のインストールは完了です。

● 電子印鑑フォントを削除する場合

1. 「home/Library/Fonts」フォルダを開き、削除したいフォントのアイコンをゴミ箱に移動します。
(対象フォントがロックされていてゴミ箱に移動できない場合は、対象フォントをクリックで選択し、「ファイル」>「情報を見る」で情報を表示してください。)
2. 続いて、一般情報内の「ロック」ラジオボタンの「チェック」をはずし、ゴミ箱に移動してください。)
3. ゴミ箱を空にします。これで削除は終了です。